



### Noteringen

Noteringen for slagtesvin, søer og orner er uændret i den kommende uge. Beregnet smågrisenotering falder 1 kr./stk. på grund af lille stigning i foderpriser. De fleste puljenoteringer på 30 kg's smågrise stiger 10-15 kr. pr. stk.

Danish Crown og Tican	
<b>Slagtesvin</b>	10,40
<b>Søer</b>	7,50
<b>Orner</b>	6,50
<b>Polte</b>	7,40
45-49,9 kg	
	<b>7 kg    30 kg</b>
<b>SPF beregnet</b>	225    382
<b>Økologisk smågris</b>	762
<b>UK-tillæg, DC</b>	14    15
<b>UK-tillæg, Tican</b>	15    17
<b>Antonius tillæg</b>	21    42

<b>Vestjysk Pulje</b>	225	440	
<b>Nordjysk pulje konv.</b>	225	440	
<b>SPF pulje konv.</b>	195	445	
<b>SPF pulje -PRRS</b>	240	470	
<b>Porc-Ex pulje -PRRS</b>			475
<b>Porc-Ex pulje-ren blå</b>			490
	<b>Søer</b>	<b>Smågrise</b>	<b>Slagtesvin</b>
<b>Foderpriser</b>	1,73	2,35	1,75
<b>Kr./FE</b>			
<b>DB/gris</b>		127	96
<b>0-pkt.</b>	247	417	12,01

### Begræns staldlugten

En afprøvning af 10 procent punktudsugning i 3 slagtesvinestalde viser at det er muligt at samle godt halvdelen af den samlede ammoniakudskillelse, samt knap halvdelen af den samlede lugtudskillelse ved at lede de første 10 procent af staldens samlede ventilationsluft ud via punktudsugning. Ved punktudsugning samles en stor del af staldens ammoniak og lugt i en begrænset del af staldens ventilationsluft, som suges ud under dyrenes lejeareal. Hvis dette princip godkendes i myndighedsbehandlingen kan man nøjes med at tilkoble en luftrenser på 10 procent af staldens samlede ventilationskapacitet for at reducere halvdelen af luftforureningen, som kommer ud gennem skorstene. Langs ydervæggene føres et udsugningsrør ned under spalteniveau, og herfra ledes luften op på loftet, hvor luftrenseren står.

### Galtes slagtevægt

Mange ønsker at slagtevægten på galte er 1-2 kg lavere end sogrise. I praksis viser det sig at galtene reelt har en højere slagtevægt end sogrise fordi man bliver snydt af deres høje tilvækst. Dermed trækker de mere ned i kødprocent og op i foderforbrug end nødvendigt. Kontroller galtenes reelle slagtevægt ved hjælp af slagteriernes statistikker. Når man kigger grisene ud 3-5 dage før slagting skal galtene veje ca. 4 kg mindre end sogrisene for at opnå en slagtevægt 1-2 kg lavere end sogrise. Udligges eller vejes grisene 8-10 dage før levering skal galtene veje omkring 8 kg mindre end sogrisene.

*Kilde Svin marts 2014*

## Svage smågrise

Når gulvvarmen slukkes i smågrisestalden bør grisene sorteres og de mindste samles i en sti med læbræt og overdækning med ekstra gardin, eller med ekstra afskærmning, så halvdelen af åbningsarealet bliver dækket. Små grise har behov for en temperatur der er 3-4 grader højere i forhold til større grise. Det gælder også i slagtesvinestien, så gør en indsats for de små ved at give dem varme.

*Kilde Svin marts 2014*

## Snavsede søer

Hvornår har du sidst vasket dine søer? Kunne man spørge sig, og de fleste siger sikkert – "aldrig". I henhold til både dansk og EU lovgivning skal drægtige søer og gylte gøres rene, når de anbringes i farestien. Inspireret af erfaringer fra Holland er flere landmænd også begyndt at praktisere det i Danmark. Når pattegrisene skal til yveret første gang er det erfaringen at der er færre diarre problemer, hvis soen er ren. På samme måde er det vigtigt der ikke ligger en møgklat bag soen, når hun føder grisene. I praksis er der nogle som spuler søerne, når de går fra drægtighedsstald til farestald. Enkelte vasker søerne i farestien, men det er bedst at bringe en ren so ind i farestien.

## Beundring af lavt dansk antibiotikaforbrug

Udenlandske journalister besøger for tiden Danske svinestalde for at fortælle, at danskerne er blandt de bedste til at administrere og mindske antibiotikaforbrug. Den canadiske videnskabsjournalist Margaret Munro, som for tiden er i landet, udtrykker at Danmark er flere årtier foran Canada med hensyn til at reducere antibiotikaforbruget. I Canada og USA har man slet ikke overblik over forbruget. Her kan landmænd bestille antibiotika uden papirer så længe de bare bruger det på deres egen gård. De kan også frit importere det.

I Canada er det stadig tilladt at bruge væksthormoner til dyrene og dyrlægerne tjener penge på at udskrive antibiotika. Margaret Munro fremhæver at det er gavnligt for fødevareresikkerheden i Danmark når begge dele er ulovligt i Danmark.

I USA har industrien ofte stor succes med at fremhæve, at det skader fødevarerhvervet, hvis man regulerer for meget. Det kan blive for restriktivt og i sidste ende være med til at hæve prisen på fødevarer.

Også tyske journalister har fået øje på at vi i Danmark er bedre til at regulere brugen af antibiotika. Det tyske magasin "Der Spiegel" bragte i efteråret en artikel under overskriften "Danmark viser vejen til sundere grisefarme". I tyskland kan man slet ikke på samme måde som i Danmark opgøre antibiotikaforbrug på dyrearter eller på ejendomsniveau.

## Foderpriser, DB-Tjek

Færdigfoder		Hjemmeblandere
<b>Sofoder</b>	<b>1,84 kr. pr.</b>	1,69 kr. pr. FEso
<b>FEso</b>		
<b>Smågrisefoder</b>	<b>2,50 kr./FEsv</b>	2,27 kr. pr. FEsv
<b>Slagtesvinefoder</b>	<b>1,83</b>	1,67 kr. pr. FEsv
<b>kr./FEsv</b>		

<b>Strømforbrug</b>	<b>1,10 kr./100 kg</b>
<b>Arbejdsforbrug</b>	2,10 kr./100 kg
<b>Vedligehold</b>	1,10 kr./100 kg
<b>I alt</b>	4,30 kr./100 kg

Korrigeret pris = + 4 øre/FEso.

Hertil skal lægges omkostninger til kornlager og investering i male-/blandeanlæg.

### Optimal slagtevægt

De nye vægtgrænser ved Tican er 70-92 kg og ved Danish Crown pt. 70-94 kg.

Nedennævnte viser et beregningseksempel hvor der er 21 kr. mere pr. gris at tjene, hvis der er plads til at lave grisen 6,1 kg tungere ved slagting.

Hvis miljøtilladelsen begrænser mulighederne, skal de ikke veje over 83 kg slagtet vægt.

Beregningseksempel slagtevægt Tican			
<b>Levendevægt</b>	103,4	108,8	111,4
<b>Slagtevægt, kg</b>	78,9	83,0	85,0
<b>Kødprocent</b>	61,2	60,8	60,6
<b>Udbytte, kr.</b>	977	1.025	1.044
<b>DB pr. gris, kr.</b>	142	159	163
<b>Merudbytte, kr.</b>		17	21
<b>DB pr. dyreenhed</b>	4.834	4.971	4.888